

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES FORD FOCUS SMARTKEY
"BOTÃO START" 08 Á 13 (VIA OBDII)
(IMOBILIZADOR FORD PATS SMARTKEY)**

**SR110287
CARGA 274**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**APRESENTAÇÃO DE CHAVES FORD FOCUS SMARTKEY
"BOTÃO START" 08 Á 13 (VIA OBDII)
(IMOBILIZADOR FORD PATS SMARTKEY)****FORD - FOCUS ANO 2013****IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY**

Rotina Para Verificação - Ford - Focus Ano 2013
Imobilizador PATS SMARTKEY - Apresentar Smartkey Via Diagnóstico.....03

Rotina Para Verificação - Ford - Focus Ano 2013
Imobilizador PATS SMARTKEY - Adicionar Smartkey Via Diagnóstico.....08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Focus). Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Ford

- Focus

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste
procedimento selecione 2013) Toque em
ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Ford\Focus

- 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione PATS
Smartkey). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fox\Ford\2013

• PATS Smartkey

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2013\PATS Smartkey

• Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

6º Passo




7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Smartkey). Toque em ENTRAR.

PATS Smartkey
 ***\Diagnostico
 • Smartkey
 Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Smartkey. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Escolha a opcao
 ***\Smartkey
 • Apresentar Smartkey
 • Adicionar Smartkey
 Voltar | Acima | Abaixo | Entrar


11º Passo

ATENÇÃO: Este procedimento apagará todas as chaves que foram gravadas anteriormente. . Aperte **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta para o 10º Passo.

Escolha a opcao
 Informacao
 O procedimento
 apagará todas as
 smartkey previamente
 gravadas
 ENTER | ESC
 Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

12º Passo




Para realizar este procedimento será necessário duas chaves. Tecele **ENTER** para continuar. Apertando **ESC**, volta para 10º passo.

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignicao para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 10º Passo.

14º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
ADICIONAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Adicionar Smartkey. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Smartkey

- Apresentar Smartkey
- Adicionar Smartkey

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Desligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Chaves

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar